

Создание VPN-подключения. (Windows 7)

1. Открываем на панели задач с левой стороны *Пуск* →
2. Заходим в *Панель управления* →
3. Нажимаем на «*Сеть и Интернет*» (если его нет переходите к пункту №4) →
4. Нажимаем на «*Центр управления сетями и общим доступом*» →
5. Нажимаем на «*Настройка нового подключения к сети*» (запустится мастер нового подключения (Рис.1))

Рис. 1




Рис. 2

2. Нажимаем на «Подключение к рабочему месту» →
Нажимаем на *Далее* →




Рис. 3

3. Нажимаем на «Использовать мое подключение к Интернету (VPN)» →




Рис. 4

4. Окно «Подключение к рабочему месту»:

1. Введите в строку Интернет адрес – *91.205.130.117*
2. Введите в строку Имя местоназначения – *sed* (введите именно это имя, потому что в дальнейшем это может повлиять на настройку вашего VPN-подключения).
3. Ставим «птичку» напротив «*не подключаться сейчас*»
4. Нажимаем *Далее* →




Рис. 5

1. Вводим в строку Пользователь – *полученный логин*
2. Вводим в строку Пароль – *полученный пароль*
3. В поле домен – *вводить ничего не нужно*
4. Нажимаем *Создать* →

Подключение к рабочему месту

Введите имя пользователя и пароль

Пользователь: логин

Пароль: пароль

Отображать вводимые знаки

Запомнить этот пароль

Домен (не обязательно):

Создать Отмена

Рис. 6

6. Нажимаем «Закрыть» →




Рис. 7

7. Открываем заново окно из Рис. 1 «*Центр управления сетями и общим доступом*»
Нажимаем на «*Изменение параметров адаптера*» →




Рис. 8

8. В окне «Сетевые подключения» кликаем правой кнопкой мыши на только что созданное подключение

1. Нажимаем на *Создать ярлык* и он переходит на рабочий стол (это для дальнейшего удобства). →
2. Потом снова кликаем правой кнопкой мыши и выбираем «Свойства». →




Рис. 9

9. Появится окно «Свойства»

Затем следует перейти на вкладку «Параметры» и убрать галочку «Включать домен входа в Windows» →




Рис. 10

1. на вкладке «*Безопасность*»
2. выбрать тип VPN: «*Туннельный протокол точка-точка (PPTP)*» (это в дальнейшем позволит ускорить подключение). →




Рис. 11

Далее в этом же окне выбираем вкладку «Сеть»

1. Отключаем галочку «Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)», →
2. Выделить «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и выбрать «Свойства» →




Рис. 12

В окне «Свойства: Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» выбрать «Дополнительно». →




Рис. 13

В окне «Дополнительные параметры TCP/IP» отключить «Использовать основной шлюз в удаленной сети». (Этот параметр предотвращает хождение всего интернет трафика через VPN-сервер, что негативно сказывается на качестве интернет связи.) →





Рис. 14

12. Далее «Ок» → «Ок» → и ГОТОВО!!!

Подключение полностью настроено и находится на рабочем столе.



Для завершения настроек, (чтобы у Вас не возникало проблем в работе СЭДа в браузере), рекомендуется сделать следующее:

- **Обязательно запустите ваше VPN-подключение(*sed*)**
- После, скачайте с сайта Адм. г. Махачкалы, (где была скачена данная инструкция) для Windows 7, файл "**route7.vbs**" (это **скрипт** дополнительно настроит вам компьютер для соединения с СЭД)
- После того как скачали запустите его (если на экране больше 3-х сек. ничего не появится, значит настройки применены)

(для понимания (сис. администратору), это скрипт автоматически добавит route, где как шлюз указывается ip-адрес, полученный ОТ VPN-ПОДКЛЮЧЕНИЯ!)

И в заключении проверьте работу СЭД, зайдя в браузер и введя адрес **172.16.1.9** (это *ip-адрес* СЭДа и для работы используйте **только его**).

P.S.

Желательно в Вашем браузере добавить адрес СЕДа в **исключение** на **блокирование всплывающих окон**.